




48



47





モチーフのつなぎ方



※46・48は横にだけつな

材料と用具

- 糸/47 ダイヤモンド毛糸 マスターシードコットン〈クロッシェ〉(30g 巻・約142m…合細タイプ)の301(白)を15g(1玉)
 糸/48 ニッケピクター毛糸 ニッケ 優華ゆうか(30g巻・約99m…並太タイプ)の210(黒)を45g(2玉)
 針/47 2/0号かぎ針 48 5/0号かぎ針



ゲージ 10cm四方


44 細編み15.5目12段 45 細編み18.5目20段

46 細編み13目14段

でき上がり寸法 図参照

46・47・48 モチーフ

★46はオフホワイト、2/0号針で編む
(3点共通 各10枚)



★モチーフと編みボタンは糸輪の作り目で編み始める

糸/46 藤久 ウイスタークロッシェジュート〈細カラー〉(約35m…極太タイプ)の5(グリーン)を280g(6玉)、ウイスタープレミアムレース糸ソフィナチュラル(25g巻・110m)の401(オフホワイト)を20g(1玉)
針/44 10/0号かぎ針 45 6/0号かぎ針
46 8/0号・2/0号かぎ針
付属品/44に幅17×高さ11cmの持ち手を1組

材料と用具


糸/44 藤久 ウイスターミナールミックスカラー(200g巻・約115m…超極太タイプ)の11(黒×シルバー)を400g(2玉)
糸/45 ユザワヤ デニム(100g巻・約200m…並太タイプ)の11576(薄いブルー)を260g(3玉)

45 チャーム


①鎖を17cm編み、編みボタンの編み始め側の中心に通して結び、輪にする




②タッセルの鎖を編みボタンの中心に通してとめ、編みボタンの口を絞る




●編みボタンの詳しい編み方は113ページ参照



45 持ち手 細編み 2本



★鎖編みの作り目で、底、側面の順に編み、持ち手をつける



44・45・46 バッグ

側面 細編み

46 8/0号針 グリーンで編む


※輪で編む

71(110目) 72(134目) 66(86目) 拾う

底 細編み 10(7) 8.5(13) 5 3.5(7段) 6

鎖30目42目18目作る

27(42目) 29(54目) 23(30目)



■文字の赤色は44、青色は45、緑色は46、黒は共通です