

# 編み込み模様のざぶとん・バッグ (A) (B) (C)

Photo ... p.20

## ●用意するもの

A: ハマナカ ポニー/チャコールグレー(613)…70g、グレー(486)…65g、えんじ(450)…45g、生成り(442)…25g

B: ハマナカ ポニー/なす紺(611)…70g、アクアブルー(609)…55g、生成り(442)…45g、グレー(486)…25g

C: ハマナカ ラブポニー/青緑(131)…75g、オリーブ(114)…55g、生成り(101)…35g、ページュ(103)…15g、

直径15ミリのボタン、直径30ミリのボタン…各1個

## ●針

A・B: かぎ針7/0号

C: かぎ針5/0号

## ●でき上がり寸法

A・B: 直径35cm

C: 直径28cm、まち幅5.5cm

## ●編み方

### A・B

1 糸端でわの作り目をし、本体を2枚編む。

2 本体を外表に合わせ、半目の巻きかがりではぎ合わせる。

### C

1 糸端でわの作り目をし、側面を2枚編む。

2 鎖127目作り目をし、鎖の裏山を拾ってまちを編む。

3 まちと側面をはぎ合わせる。まちは編み終わり、作り目ともに1目ずつ、側面は最終段のこま編みの裏側の1本を1目ずつ拾い、表にひびかないようにはぎ合わせる。

4 持ち手は鎖100目作り目をし、鎖の裏山を拾ってこま編みを編み、続けて残った2本を拾ってぐるりと編む。図を参照して両端で増し目をしながらこま編みのすじ編みで編む。作り目部分に引き抜き編みをし、本体にとじつける。


5 側面の中心(片側のみ)に飾りボタンをつける。



## ざぶとん バッグ

本体・側面 2枚

(こま編みのすじ編みの  
編み込み模様)



## ざぶとん バッグ


本体・側面の目数表

段数	目数	増し目
21	168	+8
20	160	+8
19	152	+8
18	144	+8
17	136	+8
16	128	+8
15	120	+8
14	112	+8
13	104	+8
12	96	+8
11	88	+8
10	80	+8
9	72	+8
8	64	+8
7	56	+8
6	48	+8
5	40	+8
4	32	+8
3	24	+8
2	16	+8
1	8	


## ざぶとん バッグ 本体・側面の配色表

	A	B	バッグ
—	グレー	アクアブルー	青緑
—	チャコールグレー	なす紺	オリーブ
—	えんじ	生成り	生成り
—	生成り	グレー	ページュ

ざぶとん



まとめ方




まとめ




バッグ  
まち 青緑  
(中長編み)



バッグ  
まち 青緑




バッグ



バッグ  
持ち手 色ちがいで各1本  
(こま編みのすじ編み)



バッグ  
持ち手 色ちがいで各1本



バッグ 持ち手配色表

3段	生成り	
1・2段	青緑	オリーブ
-	オリーブ	青緑