

お花のざぶとん・バッグ (A) (B) (C)

Photo & p.14

●用意するもの

A: ハマナカ ピッコロ/抹茶(32)…105g、濃グレー(50)…10g

B: ハマナカ ピッコロ/金茶(21)…105g、薄ベージュ(16)…10g

C: ハマナカ ポニー/薄紫(496)…160g、クリーム(478)…20g

●針

A・B: かぎ針6/0号

C: かぎ針8/0号

●でき上がり寸法

A・B: 直径 34cm

C: 直径 26cm

●編み方

A・B

糸はすべて2本取りで編む

1 糸端でわの作り目をし、本体前と後ろをそれぞれ編む。

2 本体前と後ろを外表に合わせ、2枚一緒に拾い目して、指定位置に緑編みを編み、2枚をはぎ合わせる。

3 持ち手を編む。鎖6目の作り目をしてわにし、こま編みで増減なく編み、本体の内側にとじつける。

4 ボタンループを本体後ろに編みつけ、ボタンを玉編みで編み、指定位置にとじつける。

C


1 糸端でわの作り目をし、本体前・後ろをそれぞれ編む。

2 本体前と後ろを外表に合わせ、2枚一緒に拾い目して緑編みを編み、2枚をはぎ合わせる。

ざぶとん 本体




ざぶとん 本体前 まとめ方



本体3段めの残っている 手前側半目を拾って編みつける クリーム

ざぶとん バッグ 花びら

A 濃グレー
B 薄ベージュ
C クリーム



本体3段めの残っている手前側半目を拾って編みつける

本体・前

(模様編み)

ざぶとん・薄紫


バッグ A・抹茶 B・金茶

(緑編み)

ざぶとん・クリーム

バッグ A・濃グレー B・薄ベージュ

※4段めは3段めの
向こう側半目を
捨てる



Y·Y


=太い部分が表側に
くるように編む

(Jも同じ)

本体・後ろ
 (長編み・こま編み)
 ざぶとん・薄紫
 バッグ A・抹茶 B・全茶

本体・後ろの増し目

段数	目数	増し目
10	138	+18
9	120	+12
8	108	+12
7	96	+12
6	84	+14
5	70	+14
4	56	+14
3	42	+14
2	28	+14
1	14	




本体



縁編み

A グレー B ベージュ



ボタン
(玉編み)

A グレー B ベージュ




編み始めと
編み終わりの糸で
本体にとじつける

本体前 まとめ方

本体3段めの残っている
手前側半目を拾って編みつける

A グレー B ベージュ




ボタンループ

A モスグリーン B 茶色



持ち手
(こま編み)

A モスグリーン B 茶色



バッグ
持ち手
(こま編み)

A モスグリーン B 茶色

